


Hinweise zur Überprüfung von Audiogeräten




Datenschutzeinstellungen

Gerätetyp Mikrofon



Überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Mikrofon in WINDOWS überhaupt aktiviert ist.

Geben Sie dazu im Suchfeld in der Taskleiste „Mikrofon“ ein und Öffnen die Systemeinstellungen für Mikrofone.




Das Gerät „Mikrofon“ muss aktiviert sein, wenn nicht, dann kann es über den Button „Ändern“ aktiviert werden, sofern Sie die erforderlichen Administrationsrechte an Ihrem PC / Device haben.

Weiterhin müssen Sie zulassen, dass Programme (Apps) wie z. B. Skype oder Online-Meetingsysteme (Adobe Connect, BigBlue Button, OpenMeetings usw.) auf das Mikrofon zugreifen dürfen.

Aktivierung / Deaktivierung von Audiogeräten


Die folgenden Ausführungen zeigen die Fenster für den Gerätetyp
Lautsprecher / Kopfhörer.

Entsprechendes gilt für den Gerätetyp Mikrofon.




Wenn Ihr Gerät „Headset“ aktiviert ist, können Sie die Funktionalität in der Soundsteuerung von WINDOWS überprüfen.

Dazu mit der Maustaste über das Lautsprechersymbol gehen, mit rechter Maustaste Kontextmenü öffnen und Sounds auswählen.




Es öffnet sich das Fenster „Soundeinstellungen“, hier können Sie die Geräte für Wiedergabe (Lautsprecher / Kopfhörer) und für Aufnahme (Mikrofon [Standmikrofon oder Headset-Mikrofon]) prüfen und einstellen. Es sind hier in der Regel mehrere Geräte verzeichnet.




Unter „Wiedergabe“ sehen Sie alle Geräte für die Gerätetreiber installiert wurden. Ihr aktives Gerät ist in der Regel markiert, alle nicht vorhandenen Geräte sind ausgegraut.

Es sollte nie mehr als ein Gerät aktiv sein. Sie können hier mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des aktivierten Geräts aufrufen und dort die Lautsprecher / Kopfhörer testen (Testsignal wird ausgegeben), Geräte aktivieren / deaktivieren oder sich die Eigenschaften ansehen, wo Sie unter anderem den Pegel einstellen können.




Aktive Geräte werden mit einem grüne Haken gekennzeichnet. Nicht aktivierte Geräte sind grau dargestellt.


Aktivierte und funktionsfähige Geräte zeigen einen Pegelausschlag (grün) bei Signaleingang am Gerät.




Im Kontextmenü zum Wiedergabe-
gerät sehen Sie zunächst allgemeine
Daten.



Unter Pegel haben Sie geräteabhängig verschiedene Einstellmöglichkeiten, bei Lautsprechern / Kopfhörern die Lautstärkeregelung, die dem normalen Lautstärkereglern entspricht.



Sollten Sie mehrere Geräte verbunden haben und davon z. B. zwei aktiviert haben, würde die Geräteübersicht und das Pegelfenster so aussehen.



Je nach Betriebssystem und verwendetem Gerät können die Fensterinhalte anders aussehen. Hier zum Beispiel wird beim Gerät Headset unter Pegel sowohl der Lautsprecherpegel als auch der Mikrofonpegel angezeigt. Und ebenfalls gekennzeichnet, ob das Mikrofon aus- oder eingeschaltet ist.

In der Soundsteuerung gilt für das Gerät Mikrofon unter dem Menüpunkt „Aufnahme“ das gleiche wie für Lautsprecher / Kopfhörer unter dem Menüpunkt „Wiedergabe“.

Kontakt:

eteaching@disc.uni-kl.de

URL:

www.uni-kl.de/eteaching

